

Indice della Guida

1. Installazione di ArbeXa	Pag..3
2. Primo Avvio e Trial Gratuito	Pag..4
3. Attivazione Licenza	Pag..5
4. Installazione dei due MetaTrader 5	Pag..6
5. Attivazione Algo Trading	Pag..7
6. La Dashboard Principale	Pag..8
7. La Scheda di Trading	Pag..9
7.1 Barre di Controllo e Semafori Spread	Pag..9
7.2 Rimozione dello Spread e Distanza Default	Pag..10
8. Preview Ordine & Chiusure di Sicurezza	Pag..11
9. Configurare una Scheda (Filtro e Buffer +100€)	Pag..12
10. Sezione Parametri (Nuovo Ratio 1:4 Unificato)	Pag..13
11. Connessione Broker (Percorsi MT5)	Pag..14
12. Pannello Personale (MyPanel Web)	Pag..15
13. Notifiche Telegram	Pag..16
14. Supporto e Risoluzione Problemi	Pag..17

1. Installazione di ArBeXa

Per iniziare, scaricare il pacchetto ARBEXA dal sito ufficiale ed estrarre il contenuto sul Desktop del proprio computer Windows.

I passaggi per l'installazione:

- 1. Scarica ARBEXA.zip:** Vai su sniperpro.online/download e clicca 'SCARICA ORA'. Il file ARBEXA.zip verrà scaricato nella tua cartella Download.
- 2. Estrai sul Desktop:** Fai clic destro su ARBEXA.zip > Estrai tutto. Seleziona il Desktop come destinazione. Si creerà una cartella denominata ARBEXA.
- 3. Avvia arbexa.exe:** Apri la cartella ARBEXA sul Desktop e fai doppio clic sull'eseguibile *arbexa.exe*.
- 4. Gestisci Windows Defender:** Se Windows Defender mostra un avviso ('PC protetto da Windows'), fai clic su 'Ulteriori informazioni' e successivamente sul pulsante 'Esegui comunque'. ArBeXa è un software sicuro non distribuito tramite Microsoft Store.

[NOTA] A partire dalla versione 4.8.7, tutti i dati di configurazione delle schede, la licenza e lo storico operativo vengono salvati nella directory di sistema **C:\Users\[NomeUtente]\AppData\Roaming\ARBEXA\data**. Questo consente di spostare, aggiornare o rinominare la cartella dell'eseguibile sul Desktop senza perdere alcuna impostazione.

Antivirus di terze parti: Se utilizzi un software antivirus esterno (es. Avast, Kaspersky, Norton), si consiglia caldamente di aggiungere l'intera cartella ARBEXA sul Desktop all'elenco delle esclusioni/eccezioni dell'antivirus per evitare blocchi o rimozioni accidentali dell'eseguibile.

2. Primo Avvio e Trial Gratuito

Al primo avvio assoluto, ArbeXa riconosce il dispositivo hardware come nuovo e concede in modo del tutto automatico **2 giorni di prova gratuiti (Trial)**, ideali per testare tutte le funzionalità e collegare i propri terminali.

Caratteristiche e regole del periodo di prova:

- **Funzionalità complete:** Durante il trial l'applicazione non ha limitazioni operative e consente di testare l'algoritmo al 100%.
- **ID Cliente unico:** Nella barra superiore verrà visualizzato il tuo 'ID Cliente'. Questo codice identifica univocamente la tua macchina. Comunicalo al tuo operatore per attivare le licenze future.
- **Associazione Hardware:** Il periodo di prova è indissolubilmente legato alla firma hardware del PC. Non è trasferibile su altre macchine né resettabile tramite reinstallazione.

[ATTENZIONE] Allo scadere dei 2 giorni gratuiti, le funzionalità di trading verranno bloccate e all'avvio apparirà la schermata di inserimento licenza. Per continuare, contatta il tuo operatore di riferimento su Telegram oppure clicca su **'SINCRONIZZA CON SERVER'** se hai già acquistato un piano.

3. Attivazione Licenza

Alla scadenza del trial, o qualora la licenza in uso risulti scaduta, ArbeXa mostrerà all'avvio una schermata di attivazione protetta che offre due modalità di sblocco.

Le opzioni di sblocco:

- 1. Sincronizzazione Automatica:** Se hai già concordato l'attivazione con il tuo operatore o acquistato la licenza sul sito, ti basterà cliccare sul pulsante dorato **'SINCRONIZZA CON SERVER'**. Il software interrogherà il server centrale e, se approvato, si sbloccherà all'istante.
- 2. Codice Licenza Manuale:** Se l'operatore ti ha fornito un codice alfanumerico, inseriscilo nel campo di testo dedicato e premi **'ATTIVA LICENZA'** per validarlo localmente.

[NOTA] Blocco di Sicurezza Offline: Il software richiede una connessione internet attiva all'avvio per validare lo stato. Se il PC rimane offline o non riesce a comunicare con il server per più di 7 giorni consecutivi, la licenza verrà temporaneamente disattivata a scopo di sicurezza fino al ripristino del collegamento.

Procedura Cambio PC: Se hai la necessità di trasferire la licenza attiva su un nuovo computer, contatta l'assistenza Telegram per richiedere il reset del dispositivo hardware. Una volta eseguito il reset dall'amministratore, al successivo avvio sul nuovo PC la licenza si sincronizzerà automaticamente.

4. Installazione dei due MetaTrader 5

ArbeXa opera inviando comandi di esecuzione ultra-rapidi a due piattaforme MetaTrader 5 aperte in contemporanea sul PC. Una gestirà il conto **PROP FIRM** (challenge) e l'altra il conto personale di copertura (**HEDGE**).

Perché servono due installazioni distinte?

MetaTrader 5 consente il login a un solo conto di trading/broker alla volta su un singolo terminale attivo. Poiché il conto PROP ed il conto HEDGE risiedono su broker e server differenti, è obbligatorio installare due istanze separate del software.

Passaggi per l'installazione pulita:

- 1. Scarica MT5 per la PROP:** Scarica la piattaforma MetaTrader 5 personalizzata fornita direttamente dalla tua Prop Firm (es. FTMO, FundedNext, ecc.).
- 2. Scarica MT5 per l'HEDGE:** Scarica l'installer MT5 fornito dal broker dove risiede il tuo conto Hedge di copertura (es. TotalFX, RoboForex, IC Markets).
- 3. Installazione in percorsi separati:** Quando installi il primo terminale, nominalo (ad esempio) 'MetaTrader 5 - PROP'. Quando installi il secondo terminale, clicca su 'Impostazioni' nell'installer e cambia la cartella di destinazione in 'MetaTrader 5 - HEDGE' per evitare che le installazioni si sovrascrivano.
- 4. Login nei conti:** Avvia il terminale PROP ed effettua l'accesso col conto challenge. Successivamente, avvia il terminale HEDGE ed effettua l'accesso col conto reale di copertura. Verifica che in basso a destra su entrambi compaia lo stato 'Connesso' (barre di rete verdi/blu).

5. Attivazione Algo Trading

Affinché l'algoritmo di ArbeXa sia in grado di dialogare con le due piattaforme MetaTrader 5 ed inviare ordini immediati a mercato, è necessario abilitare esplicitamente le funzioni di trading automatizzato su entrambi i terminali.

Procedura passo-passo per ciascun terminale MT5:

- 1. Apri le Opzioni di Sistema:** Nella barra dei menu in alto del terminale, fai clic su **Strumenti > Opzioni** (oppure usa la scorciatoia da tastiera **CTRL + O**).
- 2. Abilita la scheda Expert Advisor:** Nella finestra che si apre, seleziona la scheda denominata **'Expert Advisor'**.
- 3. Spunta i permessi:** Seleziona la casella **'Consenti il trading algoritmico'** (e assicurati che sia spuntata anche l'opzione 'Consenti importazione DLL' se richiesto dall'infrastruttura). Fai clic su OK.
- 4. Attiva il pulsante nella barra degli strumenti:** Cerca il pulsante **'Algo Trading'** presente nella barra degli strumenti in alto di MT5. Se l'icona ha un simbolo rosso (disattivato), cliccaci sopra una volta. Il pulsante deve diventare **VERDE** (attivo).
- 5. Ripeti l'intera operazione:** Esegui la stessa identica sequenza sul secondo terminale MetaTrader 5.

[ATTENZIONE] L'attivazione del pulsante 'Algo Trading' (icona verde) è un requisito **assolutamente bloccante**. Se anche solo uno dei due terminali MetaTrader 5 ha l'Algo Trading disattivato, ArbeXa non sarà in grado di piazzare ordini su quel conto, interrompendo l'operazione a tutela della sicurezza.

6. La Dashboard Principale

Una volta completato l'avvio, avrai accesso alla plancia di controllo principale (Dashboard). L'interfaccia premium è progettata per offrirti una panoramica immediata dello stato di tutti i conti collegati in tempo reale.

La Barra Superiore (Topbar):

- **PROFITTO NETTO CUMULATIVO:** Mostra in grande il guadagno reale complessivo del tuo portafoglio, calcolato sottraendo dal P&L; cumulato delle coperture HEDGE il costo iniziale sostenuto per la challenge PROP firm, e le eventuali perdite subite sul conto Hedge nelle fasi precedenti (la perdita di Fase 1 se la scheda è in Fase 2; sia la perdita di Fase 1 che quella di Fase 2 se la scheda è in fase Funded).
- **ID Cliente:** Il tuo codice univoco. Cliccandoci sopra, puoi copiarlo rapidamente per inserirlo nel portale web MyPanel.
- **Messaggi:** L'icona a forma di busta delle lettere si illumina e mostra un contatore rosso quando ricevi comunicazioni urgenti, aggiornamenti o segnali operativi inviati dal tuo operatore.
- **Pulsante LOG:** Apre all'istante la cartella in cui il software scrive i file di log quotidiani. Utile in caso di assistenza tecnica.

[ATTENZIONE] IL TASTO 'PANIC ALL': Situato in alto a destra, questo tasto è un comando di emergenza globale di massima priorità. Se cliccato, invia istantaneamente un segnale a tutti i terminali MT5 attivi per **chiudere immediatamente qualsiasi posizione aperta** su tutte le schede configurate, salvaguardando il capitale in situazioni di mercato estreme.

7. La Scheda di Trading

Ogni singola scheda di trading nella dashboard rappresenta un'operatività indipendente formata dal binomio **Conto PROP Firm (Challenge) + Conto HEDGE (Copertura)**.

7.1 Barre di Controllo e Semafori Spread

All'interno di ogni scheda, puoi monitorare costantemente le metriche vitali tramite tre barre di progresso dinamiche:

- **DD DAILY (Drawdown Giornaliero)**: Indica graficamente la percentuale rimanente prima di raggiungere il limite massimo di perdita giornaliera tollerato per la challenge.
- **DD TOTALE (Drawdown Massimo)**: Monitora la perdita massima accumulata sul conto dall'inizio della challenge. Se tocca lo 0%, la scheda viene archiviata per sicurezza.
- **TARGET (Obiettivo Profitto)**: Mostra il progresso percentuale verso l'obiettivo di profitto richiesto per superare la fase corrente della Prop Firm.

Semaforo Spread Dinamico: Accanto alle etichette PROP e HEDGE è presente un pallino colorato che indica in tempo reale lo spread corrente sul simbolo impostato (es. XAUUSD), aggiornato ogni 3 secondi:

- **VERDE (Spread Ottimo < 30 punti)**: Condizione ideale per operare. Costi di transazione minimi.
- **ARANCIONE (Spread Attenzione 30 - 60 punti)**: Operatività consentita ma con spread leggermente superiore alla media.
- **ROSSO (Spread Alto > 60 punti)**: Sconsigliato aprire posizioni. Attendere che lo spread si riduca.

7.2 Rimozione dello Spread e Distanza Default

La stabilità matematica della strategia di arbitraggio e hedging si basa sulla perfetta corrispondenza tra i movimenti di prezzo sui due conti. Per questa ragione, sono state introdotte modifiche profonde nel motore di calcolo.

Rimozione Totale dello Spread nei Calcoli:

A partire dalla versione corrente, lo spread è stato completamente rimosso dall'equazione matematica di calcolo dei lotti e dei target. I punti di Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) vengono ora calcolati su **punti puri di prezzo (Spread = 0)**.

Questo garantisce che il calcolo della distanza e dei lotti sia identico e non subisca variazioni o disallineamenti dovuti all'allargamento improvviso dello spread dei singoli broker al momento dell'ordine. L'esecuzione è ora pura e basata rigorosamente sulla distanza geometrica del prezzo.

Distanza Punti Predefinita a 1000:

Per garantire la massima sicurezza operativa e per compensare l'assenza dello spread dall'algoritmo matematico, la **Distanza Punti di default è impostata a 1000 punti** per tutte le taglie di conto uguali o superiori a 50K.

Questo parametro assicura il perfetto bilanciamento tra la velocità di esecuzione a mercato ed il giusto respiro del prezzo, proteggendo il conto HEDGE da oscillazioni minori o 'rumore' di mercato.

[NOVITÀ v4.8.8] La combinazione tra l'esecuzione priva di spread e la distanza predefinita a 1000 punti riduce a zero il rischio di incorrere in lotraggi errati o in attivazioni premature del TP/SL a causa delle commissioni invisibili dei broker.

8. Preview Ordine & Chiusure di Sicurezza

ArbeXa implementa una robusta barriera di sicurezza prima e durante l'esecuzione di qualsiasi ordine per evitare errori umani o squilibri sui mercati.

Finestra di Anteprima (Preview Ordine):

Ogni volta che si clicca su **BUY** o **SELL**, il software non invia immediatamente l'ordine, ma apre una finestra di anteprima. Questa consente di verificare:

- La direzione dell'operazione e il ratio impostato.
- Il calcolo esatto dei lotti sia per il conto PROP che per il conto HEDGE.
- I rispettivi valori in dollari di Stop Loss e Take Profit.

Soltanto cliccando su '**CONFERMA**' l'ordine verrà inoltrato ed eseguito in frazioni di secondo.

Chiusura Automatica al Target o in Drawdown:

Il software monitora in background e con thread dedicato l'Equity dei conti MetaTrader 5 in tempo reale, eseguendo azioni protettive repentine:

- 1. Raggiungimento del Target:** Non appena l'Equity del conto PROP raggiunge l'obiettivo di profitto impostato per la challenge (es. +8% o +5%), ArbeXa invia un comando immediato che **chiude tutte le posizioni aperte sul conto**, sigillando il superamento della fase in totale sicurezza.
- 2. Protezione Drawdown (Daily DD Stop & DD Limite):** Qualora le perdite fluttuanti sul conto PROP raggiungano la soglia del DD Giornaliero definita dall'utente (DD STOP Auto) o il limite rigido del DD Massimo, il software interviene all'istante **liquidando l'intero portafoglio di posizioni aperte** per scongiurare la violazione delle regole della Prop Firm.

[NOTA] Rollback Automatico: Se per qualsiasi ragione tecnica (es. rifiuto del broker HEDGE) l'ordine sul conto di copertura dovesse fallire dopo che l'ordine PROP è andato a buon fine, ArbeXa esegue istantaneamente un rollback, chiudendo d'ufficio la posizione sul conto PROP per non lasciare il conto esposto al rischio senza copertura.

9. Configurare una Scheda

Cliccando su **'+ AGGIUNGI SCHEDA'** o sull'icona **'Configura' (edit)** di una scheda esistente, si accede al pannello di configurazione, aggiornato con le nuove logiche semplificate.

Filtro Dinamico degli Scenari Preimpostati:

Per semplificare l'esperienza utente ed evitare configurazioni errate, il menu a tendina degli scenari preimpostati è ora **dinamico**.

Se selezioni un conto PROP da **50.000\$**, il sistema mostrerà esclusivamente gli scenari preimpostati approvati per la size 50K (da Entry Level 40/500 a Elite 90/500). Se selezioni un conto da **100.000\$**, vedrai solo ed esclusivamente i preset dedicati a quella size (da Entry Level 80/1000 a Elite 130/1000).

Semplificazione Interfaccia (Costo Prop):

La sezione 'Costo Prop' è stata completamente rimossa dall'interfaccia grafica del configuratore della dashboard. Questo parametro fisso viene ora gestito in modo implicito e trasparente dal sistema, riducendo l'ingombro visivo.

Visualizzazione Buffer Margine Hedge (+100€):

Nella schermata riepilogativa, in corrispondenza del valore visualizzato sotto la dicitura **'DA CARICARE SU CONTO HEDGE'**, il sistema aggiunge automaticamente **100€ visivi** al totale complessivo da versare.

[NOVITÀ v4.8.8] L'aggiunta dei 100€ ha valenza **puramente visiva e precauzionale**. Serve a garantire che il cliente disponga di un margine libero di sicurezza sul proprio conto di copertura per coprire eventuali micro-oscillazioni o requisiti di margine del broker. Questa cifra non altera in alcun modo il calcolo matematico dei lotti o la distanza dei target effettivamente inviati su MetaTrader 5.

10. Sezione Parametri

La sezione Parametri racchiude i valori più critici per l'algoritmo matematico di trading. Per questo motivo, l'accesso a questa scheda è protetto da una password di sicurezza fornita dall'operatore.

Nuovo Ratio PROP 1:4 Unificato:

Al fine di ottimizzare i rendimenti e standardizzare i risultati operativi, la configurazione degli scenari prevede ora un **Ratio PROP unificato e fisso a 1:4 per tutte le fasi** dell'investimento:

- **Fase 1 (Challenge):** Ratio impostato a **1:4** (Take Profit pari a 4 volte lo Stop Loss in punti).
- **Fase 2 (Verification):** Ratio impostato a **1:4**. Il precedente ratio conservativo 1:2 è stato rimosso per massimizzare la velocità di superamento e allineare la progressione matematica.
- **Fase 3 (Funded Account):** Ratio impostato a **1:4**.

Regole di Calcolo del TP HEDGE:

Il Take Profit del conto Hedge di copertura viene calcolato proporzionalmente alle dimensioni del conto Hedge della fase specifica selezionata:

- **Fase 1 & Funded (Fase 3):** Il TP Hedge è calcolato al **10%** delle dimensioni del rispettivo conto Hedge.
- **Fase 2:** Il TP Hedge è calcolato al **20%** delle dimensioni del rispettivo conto Hedge.

[NOVITÀ v4.8.8] Grazie al Ratio unificato a 1:4 ed alla rimozione dello spread dal calcolo geometrico dei punti, l'efficienza della copertura Hedge è stata incrementata del 18%, riducendo i tempi di permanenza a mercato delle posizioni.

11. Connessione Broker (Percorsi MT5)

Per consentire ad ArbeXa di interfacciarsi con i due terminali, occorre indicare nella tab **'Broker'** il percorso esatto in cui risiedono i rispettivi file eseguibili *terminal64.exe*.

Funzione Auto-Detect (Rilevamento Automatico):

La piattaforma include un potente sistema di tracciamento automatico. Cliccando sul pulsante con i tre puntini (...) accanto a ciascun conto, ArbeXa eseguirà una scansione istantanea delle cartelle di sistema più comuni (*C:\Program Files* e *AppData\Roaming*), evidenziando in una comoda lista le installazioni MT5 rilevate sul PC. Ti basterà selezionare l'istanza corretta con un clic.

Checklist di Controllo prima di Operare:

Prima di impartire qualsiasi comando operativo (BUY o SELL), effettua questo controllo visivo rapido:

1. Entrambi i terminali MetaTrader 5 devono essere **aperti e visibili** sullo schermo.
2. Lo stato in basso a destra dei terminali deve indicare **'Connesso'** (movimento dati attivo).
3. Su entrambi i terminali il pulsante **'Algo Trading'** deve essere di colore **VERDE**.
4. Il simbolo specificato in configurazione (es. XAUUSD) deve essere scritto in modo identico e presente nella tabella 'Osservazione Mercato' di entrambe le MT5.

12. Pannello Personale (MyPanel)

ArbeXa mette a disposizione dell'utente una plancia di controllo web accessibile da qualsiasi browser e da qualunque dispositivo fisso o mobile (Computer, Smartphone o Tablet), all'indirizzo: **sniperpro.online/mypanel**.

Come Effettuare l'Accesso:

- **ID Cliente:** Digita il tuo ID unico visibile nella topbar dell'applicazione desktop.
- **Password:** Per il primo accesso, digita **le ultime 4 cifre** del tuo ID cliente. Ti verrà immediatamente richiesto di configurare una password personalizzata e sicura.

Funzionalità principali disponibili da MyPanel:

- **Monitoraggio Live:** Visualizzazione in tempo reale dei saldi PROP ed HEDGE, del P&L; fluttuante, del target e dello stato dei drawdown delle tue schede.
- **Comandi da Remoto (BUY/SELL):** Possibilità di inviare comandi di apertura posizione direttamente dal proprio smartphone. L'applicazione desktop in esecuzione sul PC capterà il segnale ed eseguirà l'ordine all'istante.
- **Tasto PANIC Remoto:** In caso di necessità, puoi ordinare la chiusura immediata di tutte le operazioni in corso direttamente dal cellulare.
- **Area Messaggi:** Leggi e rispondi in tempo reale ai messaggi e alle indicazioni operative trasmesse dal tuo operatore.

[NOTA] Stato App Live: Il MyPanel include un indicatore di stato ('Status App') che mostra in tempo reale l'ultimo messaggio inviato dall'applicazione desktop. Questo ti consente di verificare da remoto che il tuo computer a casa sia acceso, connesso e operativo senza anomalie.

13. Notifiche Telegram

Per offrirti il massimo controllo sul tuo portafoglio anche quando sei lontano dallo schermo, ArbeXa integra un servizio di notifiche istantanee tramite un bot Telegram proprietario.

Procedura di associazione del Bot Telegram:

- 1. Avvia il Bot:** Apri Telegram sul tuo smartphone, cerca il bot ufficiale **@arbexa_notify_bot** e premi il tasto **'START'**.
- 2. Ottieni il codice:** Il bot ti risponderà istantaneamente fornendoti un codice di verifica numerico a 6 cifre (valido per 10 minuti).
- 3. Inserisci il codice nel MyPanel:** Accedi a *sniperpro.online/mypanel* col tuo account, vai nella scheda **'Account'** e individua la sezione **'Notifiche Telegram'**.
- 4. Conferma l'abbinamento:** Digita il codice di 6 cifre e premi invio. Il bot ti invierà un messaggio di benvenuto a conferma dell'avvenuta sincronizzazione.

Notifiche Ricevute in Automatico:

- **Notifica Chiusura Posizione:** Non appena un'operazione viene chiusa (sia in Take Profit che in Stop Loss) sul conto HEDGE, riceverai un messaggio istantaneo con l'esito dell'operazione, il profitto realizzato, i lotti impiegati ed il saldo aggiornato.
- **Report Quotidiano delle 22:00 UTC:** Ricevi ogni sera un resoconto riepilogativo con il numero totale di operazioni eseguite nella giornata ed il bilancio P&L; complessivo del giorno.
- **Notifica Allarmi:** Ricezione istantanea di avvisi in caso di drawdown giornalieri elevati o anomalie di connessione.

14. Supporto e Risoluzione Problemi

Il team di assistenza tecnica di ArbeXa è a tua disposizione per risolvere qualsiasi anomalia o configurare i parametri. Puoi contattarci via Telegram all'indirizzo ufficiale: **@ArbeXa_support** o via email a **info@sniperpro.online**.

Risoluzione delle problematiche più frequenti:

- **Windows Defender blocca l'applicazione:** Fai clic su 'Ulteriori informazioni' e successivamente su 'Esegui comunque'. Se il file viene eliminato, disattiva temporaneamente Defender o aggiungi la cartella sul Desktop all'elenco delle esclusioni di sicurezza.
- **I dati dei saldi non compaiono all'avvio:** All'avvio dell'applicazione, attendi circa 10-15 secondi. MetaTrader 5 richiede del tempo tecnico per caricare le librerie DLL e connettersi. Se il problema persiste, controlla che i percorsi del terminal64.exe inseriti nella tab 'Broker' siano corretti.
- **ArbeXa non apre le posizioni a mercato:** Verifica che l'Algo Trading sia attivo (verde) su entrambi i terminali. Assicurati che i simboli inseriti siano scritti esattamente nello stesso modo e che non vi siano posizioni aperte manualmente che saturano il margine.
- **Il DD Giornaliero si azzerava o mostra dati insoliti dopo un riavvio:** È del tutto normale se l'applicazione viene riavviata dopo aver già effettuato delle operazioni nella giornata. ArbeXa ricostruisce lo storico leggendo la history di MetaTrader 5 per calcolare il bilancio di inizio giornata. I dati si sincronizzeranno e correggeranno autonomamente al ciclo successivo di aggiornamento.
- **Errore di DLL mancante all'avvio:** Scarica ed installa il pacchetto ufficiale *Microsoft Visual C++ Redistributable (x64)* direttamente dal sito ufficiale Microsoft, quindi riavvia il computer.
- **Semaforo Spread di colore Rosso:** Indica che lo spread sul broker in quel momento è superiore a 60 punti. Attendi che lo spread rientri in zona ottimale (verde o arancione) prima di inviare ordini per evitare costi di transazione eccessivi o slittamenti del prezzo.

Grazie per aver scelto ArbeXa. La tua porta d'accesso a un trading automatico con hedging professionale di precisione.